

メーラー設定マニュアル

Ver0.1

2010/11/28

はじめに

本マニュアルは、今回のウィルスチェック機器の変更に伴うお使いのメーカーの設定を変更する方法を説明します。


目次

1	Windows Liveメール for Windows	4
2	Outlook 2007 for Windows	8
3	Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows	13
4	Outlook 2003 for Windows	17
5	Mail for Mac OSX	23

1 Windows Live メール for Windows


Windows Live メールでの設定方法を説明します。

- ① Windows Live メールを起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント」をクリックします。



Windows Live メールメイン画面


- ② 変更するアカウントを選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。



インターネットアカウント画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
(2) 「プロパティ」ボタンをクリックします。


- ③ 「サーバー」タブを選択します。「受信メール(POP3)」を[pop. ドメイン名]、「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「このサーバーは認証が必要」にチェックが入っていることを確認し、「設定」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「サーバー」タブを選択します。
- (2) 「受信メール(POP3)」を[pop. ドメイン名]にします。 (例) pop. test. jp
※ ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]にします。 (例) smtp. test. jp
※ ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (4) 「このサーバーは認証が必要」にチェックが入っていることを確認します。
- (5) 「設定」ボタンをクリックします。


- ④ 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



送信メールサーバー画面

- (1) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。
(2) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑤ 「詳細設定」タブを選択します。「送信メール(SMTP)」に[587]と入力し、「OK」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。
- (2) 「送信メール(SMTP)」を[587]にします。
- (3) 「OK」ボタンをクリックします。


- ⑥ 「閉じる」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。



2 Outlook 2007 for Windows

Outlook 2007 での設定方法を説明します。

- ① Outlook 2007 を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント設定」をクリックします。



Outlook2007 メイン画面


- ② 変更メールアドレスを選択し、「変更」をクリックします。



電子メールアカウント画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
- (2) 「変更」ボタンをクリックします。


- ③ 「受信メールサーバー」を[pop. ドメイン名]、「送信メールサーバー(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「詳細設定」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「受信メールサーバー」を[pop. ドメイン名]に変更します。 (例)pop. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「送信メールサーバー(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更します。 (例)smtp. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「詳細設定」ボタンをクリックします。


- ④ 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れます。「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「送信サーバー」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れます。
- (3) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

- ⑤ 「詳細設定」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)」に[587]と入力します。「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー(SMTP)」を[587]にします。
- (3) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑥ 「次へ」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

⑦ 「完了」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。



セットアップの完了画面

3 Outlook Express 6.0/5.5/5.0 for Windows


Outlook Express での設定方法を説明します。

- ① Outlook Express を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「アカウント」をクリックします。



Outlook Express メイン画面


- ② 「メール」タブを選択します。変更するメールアドレスを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。



インターネットアカウント画面

- (1) 「メール」タブを選択します。
(2) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
(3) 「プロパティ」ボタンをクリックします。


- ③ 「サーバー」タブを選択します。「受信メール(POP)」を[pop. ドメイン名]、「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。「設定」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「サーバー」タブを選択します。
- (2) 「受信メール(POP3)」を[pop. ドメイン名]に変更します。 (例)pop. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「送信メール(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更します。 (例)smtp. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (4) 「このサーバーは認証が必要」にチェックを入れます。
- (5) 「設定」ボタンをクリックします。


- ④ 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



送信メールサーバー画面

- (1) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。
- (2) 「OK」ボタンをクリックします。


- ⑤ 「詳細設定」タブを選択します。「送信メール(SMTP)」に[587]と入力し、「OK」ボタンをクリックします。



プロパティ画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。
- (2) 「送信メール(SMTP)」を[587]にします。
- (3) 「OK」ボタンをクリックします

⑥ 「閉じる」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。




インターネットアカウント画面

4 Outlook 2003 for Windows


Outlook 2003 での設定方法を説明します。

- ① Outlook 2003 を起動し、画面左上の「ツール」メニューから「電子メールアカウント」をクリックします。



Outlook 2003 メイン画面


- ② 「既存の電子メールアカウントの表示と変更」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



電子メールアカウント画面

- (1) 「既存の電子メールアカウントの表示と変更」を選択します。
- (2) 「次へ」ボタンをクリックします。


③ 変更するメールアドレスを選択し、「変更」ボタンをクリックします。



サーバーの種類画面

- (1) 変更するメールアドレスを選択します。 (例) sample@test.jp
- (2) 「変更」ボタンをクリックします。


- ④ 「受信メールサーバー(POP3)」を[pop. ドメイン名]、「送信メールサーバー(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「詳細設定」ボタンをクリックします。



インターネット電子メールの設定画面

- (1) 「受信メールサーバー(POP3)」を[pop. ドメイン名]に変更します。(例)pop. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「送信メールサーバー(SMTP)」を[smtp. ドメイン名]に変更します。(例)smtp. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (3) 「詳細設定」ボタンをクリックします。


- ⑤ 「送信サーバー」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れます。「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「送信サーバー」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れます。
- (3) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。
- (4) 「OK」ボタンをクリックします。

- ⑥ 「詳細設定」タブを選択し、「送信サーバー(SMTP)」に[587]と入力します。「OK」ボタンをクリックします。



インターネット電子メール設定画面

- (1) 「詳細設定」タブを選択します。
- (2) 「送信サーバー(SMTP)」を[587]にします。
- (3) 「OK」ボタンをクリックします。

⑦ 「次へ」ボタンをクリックします。



インターネット電子メールの設定画面

⑧ 「完了」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。



セットアップの完了画面

4 Mail for Mac OSX


Mail での設定方法を説明します。

- ① Mail を起動し、画面左上の「Mail」メニューから「環境設定」をクリックします。



Mail メイン画面

- ② 「受信用メールサーバ」を[pop. ドメイン名]に変更し、画面左下の「サーバ設定...」をクリックします。



アカウント画面

- (1) 「受信用メールサーバ」を[pop. ドメイン名]に変更します。 (例)pop. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「サーバ設定...」ボタンをクリックします。

- ③ 「送信用メールサーバ」を[smtp. ドメイン名]に変更し、「サーバのポート」を[587]と入力します。「認証」の項目で[パスワード]を選択し、「OK」ボタンをクリックします。以上でアカウントの設定は完了です。



オプション画面

- (1) 「送信用メールサーバ」を[smtp. ドメイン名]に変更します。 (例) smtp. test. jp
※ドメイン名はお客様のメールアドレスの @ 以降の部分です。
- (2) 「サーバのポート」を[587]と入力します。
- (3) 「認証」の項目で[パスワード]を選択します。
- (4) 「OK」ボタンをクリックします。